

Como obter e enviar as credenciais do Banco Inter

Passo a passo para autorizar somente a API de Cobrança (Boleto com Pix), obter as credenciais da conta e enviá-las pelo canal seguro da CobreFlow.

Importante: a CobreFlow nunca solicitará sua senha do Banco Inter, QR Code, código do aplicativo, senha do cartão ou token de confirmação.

ANTES DE COMEÇAR

O que você precisa ter em mãos

- ✓ Conta empresarial (PJ) ativa no Banco Inter.
- ✓ Acesso ao Internet Banking Inter Empresas com permissão para criar integrações.
- ✓ Celular autorizado para confirmar o acesso por QR Code.
- ✓ Sessão da mesma conta CobreFlow que será integrada ao Banco Inter.

Prazo do banco: o Inter pode analisar a solicitação antes de liberar os certificados. Enquanto isso, a integração aparecerá como **Em validação**. Não crie uma segunda integração.

ETAPA 1

Entre no Inter Empresas

1. Digite **inter.co** diretamente no navegador e abra o Internet Banking da conta PJ.
2. Faça o login pelo QR Code exibido na tela.
3. Confirme que está na empresa e na conta corrente que receberá as cobranças.

Segurança: não entre no banco por links recebidos em mensagens, anúncios ou e-mails. Confira o domínio antes de informar qualquer dado.

ETAPA 2

Crie uma nova integração

1. No Internet Banking PJ, abra **Soluções para sua empresa** e selecione **Nova Integração**. Em algumas versões do menu, o caminho pode aparecer como **Integrar → Nova Integração**.
2. Use um nome fácil de reconhecer, por exemplo: **CobreFlow - Cobranças**.
3. Quando solicitado, escolha a conta corrente que receberá as cobranças.
4. Selecione a API **Cobrança (Boleto com Pix)**, na versão atual. Não selecione a antiga API Boleto V2.

Permissões que devem ser autorizadas

Autorizar boleto-cobranca.read Consultar cobranças, PDF, status e callbacks.

Autorizar boleto-cobranca.write Emitir, editar e cancelar cobranças e configurar webhook.

Não autorizar Pagamentos, transferências, Pix Pagamento, saldo e extrato.

Se o Inter exibir apenas nomes amigáveis, marque somente as permissões de **Cobrança / Boleto com Pix** para leitura e escrita. A integração não precisa de permissão para movimentar dinheiro da conta.

ETAPA 3

Aguarde a aprovação e ative a integração

1. Conclua a solicitação e acompanhe o status em **Integrar → Minhas Integrações**.
2. Se aparecer **Em validação**, aguarde a análise do Inter. Nesse período o próprio banco pode impedir a criação de outra integração.
3. Quando liberada, abra **CobreFlow - Cobranças** e siga a opção apresentada pelo Inter para ativar as chaves e o certificado.

ETAPA 4

Baixe e guarde as credenciais

No detalhe da integração aprovada, baixe ou copie os itens abaixo. Mantenha os arquivos da mesma integração juntos para não misturar certificado e chave.

1 Certificado da integração

Arquivo com extensão **.crt**. É o certificado de produção vinculado à integração.

2 Chave privada

Arquivo com extensão **.key**. Deve ser a chave baixada junto com o certificado acima.

3 Client ID e Client Secret

Aparecem no detalhe da integração depois que o certificado e a chave são baixados. Copie cada valor exatamente como exibido.

Não converta para PFX e não envie arquivo ZIP. Se o Inter entregar um ZIP, extraia-o primeiro. A CobreFlow precisa dos arquivos originais **.crt** e **.key**, separados.

Você não precisa enviar o ca.crt. Esse certificado público do webhook é compartilhado pelo Inter e será configurado centralmente no servidor dedicado pela CobreFlow. Nunca use o certificado da sua integração no lugar dele.

ETAPA 5

Separe os dados para informar no portal

1. Mantenha aberta a tela da integração aprovada no Banco Inter.
2. Copie o **Client ID** e o **Client Secret** exatamente como aparecem no banco.
3. Tenha o número da conta corrente em mãos somente se a integração estiver ligada a mais de uma conta. Use apenas números, incluindo o dígito e sem zero à esquerda.
4. Os dados serão colados diretamente nos campos protegidos do portal; não é necessário criar arquivo de configuração.

Não acrescente espaços, aspas ou comentários. Nunca envie esses dados por mensagem ou e-mail.

ETAPA 6

Confira os dados e os dois arquivos para envio

- ✓ Certificado da integração **.crt**
- ✓ Chave privada correspondente **.key**
- ✓ Client ID e Client Secret para preenchimento direto

ETAPA 7

Envie pelo canal seguro da CobreFlow

1. Acesse **bancointerintegracao.cobreflow.com.br/acessar**.
2. Entre com a mesma conta da CobreFlow que será integrada ao Banco Inter.
3. Preencha o Client ID e o Client Secret diretamente nos campos indicados.
4. Selecione o certificado e a chave privada e clique em **Validar e salvar integração**.
5. Aguarde a mensagem de sucesso e anote somente o número do recibo.

Pronto. Depois do envio, informe ao suporte apenas que concluiu e, se solicitado, o número do recibo. Nunca encaminhe novamente os arquivos ou o Client Secret.

SEGURANÇA

O que nunca deve ser compartilhado

Nunca envie por WhatsApp, e-mail ou chat

- Client Secret;
- arquivo **.key**;
- senha, QR Code, token ou código do aplicativo Inter.

Boas práticas

- Use somente o portal HTTPS da CobreFlow;
- não tire foto ou captura de tela do Client Secret;
- não deixe os arquivos em computador compartilhado;
- se houver suspeita de exposição, revogue/renove a integração no Inter.

Problemas mais comuns

Status “Em validação”

Aguarde a análise e acompanhe em **Integrar → Minhas Integrações**. Não tente criar outra integração.

“A chave não corresponde ao certificado”

Baixe novamente o certificado e a chave da mesma integração. Não misture arquivos antigos ou de outra conta.

“Chave inválida ou protegida por senha”

Use a chave **.key** original baixada do Inter. Não envie um PFX nem uma chave convertida.

Client ID ou Client Secret recusado

Copie novamente o valor diretamente da integração aprovada, sem espaços antes ou depois.

Não encontrou o ca.crt

Está correto: esse arquivo não é uma credencial da conta e não precisa ser enviado pelo cliente. A CobreFlow fará a gestão dele diretamente no servidor dedicado.

Conta não autorizada no portal

Saia da CobreFlow e entre na conta autorizada para essa integração.

Atendimento oficial Inter Empresas: **3003 4070** (regiões metropolitanas) ou **0800 940 0007** (demais regiões).

Fontes oficiais consultadas

[Dúvidas Frequentes do Inter](#) · [API Cobrança \(Boleto com Pix\)](#) · [Changelog do Inter](#)

Este manual foi preparado pela CobreFlow para orientar o envio das credenciais. A interface e os nomes dos menus do Banco Inter podem mudar. Em caso de diferença, confirme nos canais oficiais do banco.